



Платье прямого кроя
из коллекции JC de Castelbajac №136
Burda 12/2014
р-р 34-42



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

136 Платье

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 42 см.

Вам потребуется:

Шерстяная байка 2,00 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см; флизелин формбанд; приутюживаемый волюменфлиз флизелин H 640 для воротника.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяной байки:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть переда | 2x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Деталь под складку | 2x |
| 7 Клапан | 4x |
| 8 Рукав | 2x |
| 9 Передняя деталь воротника со сгибом | 2x |


10 Задняя деталь воротника со сгибом 2
Из подкладочной ткани: детали 1, 3 и 8, мешковина кармана (деталь 6) 4x.

Для раскроя переда и спинки подкладки детали бумажной выкройки приколоть к подкладочной ткани согласно плану раскладки и продлить линии боковых швов.

Волюменфлиз: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Волюменфлиз приутюжить к внутренним деталям воротника.




Планы раскладки

Шерстяная байка шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса шерстяной байки!

Подкладочная ткань шириной 140 см



Флизелин формбанд: приутюжить к переду и спинке вдоль срезов втачивания рукавов и боковых частей переда и спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На передне и спинке стачать боковые срезы, контрольные метки 1 и 2. Припуски швов разутюжить.

■ По 2 детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Клапан вывернуть, приутюжить, открытые срезы сметать. Клапаны пока отложить в сторону.

■ Боковые швы на боковых частях, карманы в швах. Мешковины каждого кармана притачать к цельнокроеной обтачке боковой части переда и детали под складку (длинный срез). Припуски швов заутюжить на мешковины. На боковых частях переда и спинки стачать боковые срезы от верха до верхнего конца входа в карман и от нижнего конца входа в карман до низа. Широкие припуски швов (обтачки) разутюжить, вход в карман переда приутюжить. Деталь под складку с мешковиной кармана приколоть к разутюженному припуску, мешковины кармана стачать.

■ Припуски по боковым и нижним срезам боковых частей платья заутюжить на изнаночную сторону. Лучше всего для скруглений изготовить шаблон из плотного картона и припуски на участках скруглений надсечь в нескольких местах, не доходя по ок. 5 мм до размеченных линий швов. Боковые части наложить на перед и спинку изнаночной стороной к лицевой стороне, боковые и нижние заутюженные края приколоть, совместив с размеченными линиями швов притачивания. Боковые части зафиксировать сначала от размеченных линий верхних краев косыми выметочными стежками, при этом лучше всего использовать контрастную по цвету нить. Обратите внимание на то, что при этом иглу вкалывать в самые края боковых частей. Затем боковые части притачать с изнаночной стороны к переду и спинке, точно в приутюженные сгибы. Зигзагообразные стежки удалить. В уголках припуски переда и спинки надсечь вплотную к последним стежкам строчек. Клапаны приколоть к верхним срезам боковых частей платья. Перед и спинку приколоть к боковым частям поверх клапанов лицевой стороной к лицевой стороне и притачать от уголка

к уголку. Припуски швов заутюжить вверх.

■ На рукавах выполнить швы (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Втачать рукава. Припуски швов втачивания разутюжить, соответственно, от верха до начала скруглений пройм.

■ На рукавах стачать плечевые вытачки. Глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек суюжить.


■ На внешнем и внутреннем воротнике выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Воротник отстрочить, как размечено на деталях бумажной выкройки. Воротник втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на перед/спинку.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ На подкладке выполнить боковые швы, при этом разницу в длине боковых срезов переда заложить маленькими складками на расстоянии по 9 см от срезов пройм. На рукавах подкладки выполнить швы, втачать рукава подкладки. На рукавах подкладки стачать плечевые вытачки. Воротник еще раз отвернуть на перед/спинку. Подкладку натянуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть к срезу горловины поверх воротника. Проложить строчку вплотную к шву втачивания воротника. Подкладку вложить в платье изнаночной стороной к изнаночной стороне. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края платья, сгиб слегка приутюжить. Нижний срез подкладки оттянуть к верхнему краю припуска на подгибку низа платья, приколоть и пришить вручную. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Аналогично пришить подкладку к подгибке низа рукавов.

burda Download–Schnitt

Modell 136 Burda Style 12/2014



Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a


Taschenbeutelansatz
pocket piece seam
ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МЕШКОВИНЫ КАРМАНА


Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

Naht
seam
ШОВ

1a





2c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8

1b

1c

8

4a

3a

4

Naht
seam
шОВ

2a

4b

burda[®]

www.burdastyle.de


3a

5

3b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2b



4d

6.

BS4-12136'06

Fadenlauf
straight grain
DOLEBAH HNTB

3c

9.

2d

6a

L

5a

4a


10

oben
top
ВВЕРХУ

9



vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



3

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Taschenbeutelansatz
pocket piece seam
ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МЕШКОВИНЫ КАРМАНА

5

5a

5b

6b

4b

6c

5b

5c


4c



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

oben
top
ВВЕРХУ

6d



5c


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


4d

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
 center front fold straight grain
 ЛИНІЯ СЕРЕДИНИ ПЕРЕДА СТИБ ДЮЛЕВАЯ НИТЬ


Taille
 waist
 ТАЛИЯ



8b



7a



7b


6b

8c

7c

7b

6c



rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3

6d

8d

7c


10a

9a

4



Naht
seam
ШОВ

8a



10c

9c



Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ


Naht
seam
ШОВ

4

9b

8c





9c


10d

8d

Taille
Waist


11a

10a




11b

11c



10c

11c



10d

